


## VERICUT 디스플레이 색상 변경 방법


- 해당 매뉴얼은 VERICUT View 디스플레이 색상을 설정하는 방법입니다.

### 1. 화면 배경 색상 종류 선택 방법


1) 리본 바 > 보기 탭 > 디스플레이 그룹 > 배경 종류 선택



2) 마우스 우 클릭 > 배경 종류 > 선택






### 2. 색상 설정을 이용하여 View 창 디스플레이 속성 변경

- 리본 바 > 구성 탭 > 프로젝트 그룹 > 색상  선택





1) 음영 배경: 디스플레이 방식을 음영으로 선택 시 반영되는 배경 색으로 두 색상을 지정하여 디스플레이에 그라데이션 효과 반영

- 음영 배경 1 > 원하는 색상  선택
- 음영 배경 2 > 원하는 색상  선택
- 적용 선택




2) 배경: 배경 종류를 '단색' 선택 시 배경에 표시되는 색 지정 기능으로 한가지 색상으로만 표현


- 배경 > 원하는 색상  선택
- 적용 선택




### 3) 선과 축: View 창에서 모델 파일을 선택했을 때 하이라이트로 표시되는 색상 지정

- 선과 축 >  원하는 색상 선택
- 적용 선택 후 모델을 선택하면 아래 그림처럼 선택된 모델이 지정된 색으로 변경됩니다.

**Note:** 배경종류(단색/음영) 선택과 상관없이 적용됩니다.



## 4) 선택: 리본 바 메뉴, 프로젝트 트리 항목 및 풀-다운 리스트 등 선택 시 표시되는 색상 지정

- 선택 > 원하는 색상  선택
- 적용 선택

**Note:** 배경종류(단색/음영) 선택과 상관없이 적용됩니다.

